

DISCHARGE INK

VODOVÁ REAKTIVNÍ (LEPTACÍ) BARVA

Barva je určena pro potisk bavlny.

Reakce probíhá při tepelné fixaci.

Tisky jsou na omak velmi měkké.

POUŽITÍ:

Je velmi důležité, aby původní barvivo na látce, která bude následně potištěna, bylo reaktivní vůči barvě DISCHARGE INK.

PŘED ZAHÁJENÍM TISKU JE NUTNÉ PROVÉST VLASTNÍ ZKOUŠKY.

BAR. PALETA :

Báze pro pigmenty.

Bílá.

PŘÍPRAVA:

Pro tisk barevných odstínů použijeme bázi, do které přidáme max. 5% pigmentu.

Bílá je po přidání leptacího prášku připravena pro tisk.

V případě potřeby je možné přidat max. 5% vody.

VÁHOVÝ MÍCHACÍ POMĚR PŘI TISKU NA SVĚTLÝ TEXTIL :

DISCHARGE INK : 850 gr (4,25kg balení)

LEPTACÍ PRÁŠEK : 50 gr (250gr)

VÁHOVÝ MÍCHACÍ POMĚR PŘI TISKU NA TMAVÝ TEXTIL :

DISCHARGE INK : 850 gr (4,25kg balení)

LEPTACÍ PRÁŠEK : 100 gr (500gr)

S takto připravenou barvou je možné tisknout po dobu 8 hodin.

TISK.ŠABLONA:

36 - 77 F/cm

VYTVRZENÍ:

*Fixovat v tunelu **ihned po tisku** při teplotě 160° C po dobu 2 minut.*

ČISTĚNÍ:

*Ihned po skončení tisku šablonu a nářadí umyjeme **studenou vodou**.*

POZNAMKA:

Před použitím důkladně promíchat.

Chránit před mrazem.

Na požádání možno dodat bezpečnostní listy.

Před zahájením tisku doporučujeme provést vlastní zkoušky.

UPOZORNĚNÍ :

Potištěný textil s reaktivní barvou má být před použitím vyprán v mýdlové vodě při 30° C.